土木技 サーバー　インストールチェックリスト

チェックポイント	確認	確認事項		備考 / メモ
動作環境の確認		OSは右記のいずれかですか（32bitのみ）	**Windows 7**　（Ultimate / Business） **Windows Vista**　（Ultimate / Business） **Windows XP**　（Professional)(SP2以上） **Windows 2000**　（SP4以上）	
		CPUはPentium 2.0GHz以上または同等の性能をもっていますか		
		メモリは512MB以上ですか		
		ハードディスク空き容量は2GB以上（データ保存のための空き容量は含まない）ですか		
		ディスプレイは1024X768ﾄﾞｯﾄ(SVGA)以上ですか		
		（スキャナーを使用する場合）スキャナーは上記OSに対応していて TWAINドライバー搭載ですか		
		（プロッターを使用する場合）プロッターは上記OS対応ですか		
ユーザーアカウントの確認		コンピュータにログインしているユーザーアカウントはAdministrator権限をもっていますか ※ コントロールパネル→ユーザーアカウント→ログインユーザーがAdministratorのグループに入っているか確認します ※ 入っていない場合は、上記画面でログインユーザーを選び、プロパティ→その他→Administratorを選びます		
		ユーザーアカウント名は、漢字を使わず、半角英数字になっていますか		
		ユーザーアカウントにはパスワードを設定していますか		
		パスワード設定をしていない場合、設定をおこないましたか ※ マイコンピュータを右クリック→管理→システムツール→ローカルユーザーとグループ→ユーザーの中のログインしたアカウント→右クリックプロパティ→パスワードの設定より、パスワードを設定してください。		
インストール前の確認		土木技のセットアップディスクはお手元にありますか		
		CDはクライアントサーバー版ですか		
		ご契約のライセンス以上にインストールしていませんか ※ 通常は1ライセンスです。すでに他のパソコンに土木技サーバーをインストールしている場合は、インストール済みの土木技をアンインストールしてください		
土木技のデータサーバーのインストール確認		SQL Serverをインストールしていますか	SQL Serverがインストール済みのパソコンの場合、手動インストールによって土木技用のSQL Serverをインストールします。 ※ 詳細はインストールマニュアル（詳細版）をご確認ください	
		すでにインストール済みのSQL Serverをアンインストールする場合	「プログラムの追加と削除」からアンインストールを実行します	
			アンインストール後に「C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server」フォルダーを削除します	
弊社製品のインストール確認		SQL Serverを利用している、以下の弊社ソフトをインストールしていますか ・土木Pro　・土木技Civil-CALS/Road-CALS　・土木技CALS ・土木技Compliance　・土木技（スタンドアローン版）　・電納Pro. ・電納Pro.＋		弊社製品がインストールしてあるパソコンには本製品をインストールすることが出来ません。
弊社製品をパソコンにインストールしていた場合のデータ移行確認		上記 弊社ソフトを別のパソコンにインストールし直す場合、バックアップを取ることで同じデータが利用可能です。データのバックアップは取りましたか ※ バックアップ方法はソフトにより異なりますので、ご確認ください。		
		「プログラムの追加と削除」からアンインストールを実行しましたか		
		アンインストール後に「C:（インストールされたドライブ）￥FWEST」フォルダーを削除しましたか		
		アンインストール後に「C:￥WINDOWS￥system32￥FwDB.dll」ファイルを削除しましたか		
		アンインストール後に「C:￥WINDOWS￥system32￥CADFunc.dll」ファイルを削除しましたか		
インストール中の確認		現在実行しているソフトはすべて終了していますか		
		「データサーバー」をインストールしましたか		
		「サーバー」をインストールしましたか		
		「認証設定」（パスワードの請求）をしましたか		
		クライアントもインストールする場合、「クライアント」をインストールしましたか		サーバーのみインストールする場合は操作は不要です
		「雛形帳票BOOK」をインストールしましたか		

インストールマニュアル（詳細版）は「クライアント」インストール後、
「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「土木技」＞「マニュアル」＞「セットアップ」マニュアルをご参照ください。